

合作网络中的链接用户

配置链接帐户规则

要配置链接的帐户规则，您必须具有以下角色之一：

- 用户或常规管理员（配置临时读者帐户规则）。

链接的帐户规则使您能够配置分配给临时读者的组。临时读者是属于另一个机构的读者但是是读者服务网络的一部分，因此可以访问当前机构。（有关管理网络区中的用户，请见[集中管理网络区用户](#)和[注册读者](#)。）

观看[读者服务网络的临时情况](#)视频（4:00分钟）。

您可以将读者的到期日期配置为绝对日期，也可以与读者在源机构中的到期日期关联。您还可以配置读者的绝对清除日期或与读者到期日期相关的清除日期。到期和清除日期也可以设置为在每次更新数据时从源机构更新。

在链接帐户规则页面（[配置菜单 > 用户管理 > 合作网络 > 链接帐户规则](#)）中配置链接帐户规则。

您可以在此页面上执行以下操作：

- 添加链接帐户规则（见[为临时读者添加链接帐户规则](#)：）
- 编辑链接帐户规则（选择 [编辑](#)）
- 复制链接帐户规则（选择复制，并编辑相关字段）
- 删除链接帐户规则（选择删除）
- 编辑默认链接帐户规则（点击默认规则中的[编辑](#)）

要为临时读者添加链接帐户规则：

1. 在“链接的帐户规则”页面，点击 [添加规则](#)。出现“链接的帐户规则”页面。

链接帐户规则页面

2. 在名称字段中输入规则的名称。

3. 在说明字段中输入规则的描述信息。

4. 在输入参数部分中：

- i. 选择来源机构（临时读者相关联的机构），并为该参数选择一个运算符和值。例如：来源机构 = 东部州：

Note

下拉列表中包括作为合作网络中的机构以及读者服务网络中的机构。

- ii. （2026年二月新增）此处的用户组字段指的是与临时读者所在机构关联的用户组。选择一个运算符（例如，InList），然后选择相关的用户组。显示的用户组取决于配置 > 用户管理 > 外部用户组中的映射表（见[配置外部用户组](#)）。

5. 在输出参数部分：

- i. 选择临时读者分配到的用户群组。

Note

在关联账户规则中配置的用户群组只会在创建新的关联账户或更新过期的账户时应用。当更新启用的，未过期的关联账户时，其用户群组不会更改。

- ii. 可选地，选择读者绝对的或相对的到期日期和/或清除日期。例如，您可以选择**Graduate Student**作为用户组且清除日期为2015年5月13日，或者您可以在过期之后清除字段中设置清除日期为过期后一周。
- iii. 刷新到期日期和刷新清除日期字段定义如果在读者识别页面（[读者服务 > 外借/归还 > 管理读者服务](#)）中选定在其他机构查找用户时，是否在每次关联账户数据刷新时刷新过期（账户过期、不是读者角色过期）和清除日期。当这些字段中的任何一个设置为**No**时，只有在链接新帐户或帐户已过期时才会刷新相应日期。这是默认值。当这些字段设置为**Yes**时，每次从源机构刷新链接账户记录时，将重新计算相应的日期。

Note

定义用户的使用条款时应考虑到读者角色过期日期不会更新。

- iv. 在资源共享图书馆字段中，选择要分配给执行临时借阅时创建的新链接用户的资源共享图书馆。
- v. 当复制网络限制设置为**Yes**时，Alma将删除链接帐户上存在的所有当前网络限制，并在每次刷新链接的记录时重新创建它们。当此参数设置为**No**时，不会将任何限制从源帐户复制到链接帐户。**No**是默认值。有关配置网络限制的信息，见[配置联盟限制](#)。

Note

联盟显示可在链接的账户没有联盟ID时使用。如果联盟ID已使用，两个账户都不为主账户。因此，从一个账户到另一个账户的刷新操作（以及联盟限制副本）不会进行。

6. 选择保存。该规则将添加到“链接帐户规则”页面上的规则列表中。

规则按照本页中的显示顺序执行。满足标准的第一条规则适用于临时读者。没有满足标准的规则，则默认规则生效。

配置受限用户组


要配置受限用户，您必须具有以下角色之一：

- 用户或常规管理员（配置受限用户组）。

您可以将某些用户组配置为读者服务网络中的其他机构不可见。当在链接机构中搜索临时读者时，如果读者在源机构的用户组已被配置为属于未被暴露的组，则读者不会出现在用户搜索结果中。因此，读者在链接机构中不能得到临时服务。这样您就可以有效地限制某些读者的借阅特权，如源机构的客人或访客。

添加受限的用户组：

1. 在源机构的配置受限用户组页面（[配置菜单](#) > [用户管理](#) > [合作网络](#) > [受限用户](#)）配置。



受限用户页面

2. 在快速添加模块中，从下拉列表中选择所需的用户组，添加说明信息，然后点击 **添加行**。对其他用户组重复此过程。
3. 选择自定义。

配置链接帐户共享字段

要配置链接帐户共享字段，您必须具有以下角色之一：

- 用户或常规管理员（配置受限用户组）。

当创建新的链接用户时，发起机构定义哪些用户属性能与目标机构共享。只有共享设置为 **True** 的属性能被复制到新的链接用户。共享设置为 **False** 的字段将在目标机构显示为空。创建时含有更多信息的现有用户将保留其数据。

要配置链接帐户共享字段：

1. 在源机构的链接帐户共享字段页面（[配置菜单](#) > [用户管理](#) > [合作网络](#) > [链接账户共享字段](#)）配置。

< Mapping Table
Cancel **Customize**

You are configuring: Clean Training [Change Organization Unit](#)

Linked Account Shared Fields i

Table Description Linked Account Shared Fields (source's institution co...)

Customization mode: Entire table needs to be customized

	Field Name	Shared	Updated By	Last Updated
1	First Name	True	-	-
2	Middle Name	True	-	-
3	Last Name	True	-	-
4	Pin Number	True	-	-
5	Job Title	True	-	-
6	Job Description	True	-	-
7	Gender	True	-	-
8	Preferred Language	True	-	-

链接账户共享字段

2. 在每个字段名称旁边，从下拉列表中选择所需的共享状态。
3. 选择自定义。

配置可检索的用户标识符

要配置可检索的用户标识符，您必须拥有以下角色之一：

- 用户或常规管理员（配置受限用户组）。


图书馆可以对特定ID类型的读者限制流通网络服务。可使用链接账户规则机制查看特定ID类型的读者。

可检索的标识符定义在通过流通网络进程抓取用户信息时哪种用户标识符可以检索。如果表为空，这是默认状态，所有用户标识符都为流通网络中的一部分。如果在表中输入值但检索的用户在其他机构中没有该类型的ID，其他机构中的用户信息不会返回。

定义的用户标识符也限制从其他机构抓取的用户。在“Primo获取”选项卡中切换上下文时，只有在此表中定义ID的用户才会为其创建链接帐户。定义的用户标识符也会限制用户，因此只从其他机构抓取一种配置的ID类型的用户。

要配置可检索的标识符：

1. 在可检索的标识符映射表（[配置菜单](#) > [用户管理](#) > [合作网络](#) > [可检索的标识符](#)）。



可检索的用户标识符页面

2. 要根据特定的标识符字段匹配用户，点击添加行。
3. 选择标识符代码。
4. 输入描述。

有关能让读者服务网络的其他成员通过名字检索您的用户的 **fulfillment_network_search_by_all** 参数的更多信息，见[注册读者](#)。

读者服务网络中的共享限制

您可以配置可在读者服务网络成员之间复制的限制。更多信息见[配置用户限制](#)。