

使用标签打印工具打印书标

Alma可以与本地使用的标签打印应用集成。比如SpineOMatic和LIBstick，它们都是为用于Alma特别开发的：

- LIBSTICK (Library Sticker)是基于SAAS，基于模板的标签打印服务。在2019年由Technion Library IS (Information System)开发。有关LIBstick的信息，见[LIBstick用户文档](#)。
- 有关SpineOMatic（由Ex Libris推荐）的信息，见[SpineOMatic：Alma的标签打印软件](#)。

书脊标签直接从Alma打印，可以单独或批量打印。您可以配置索书号如何打印在标签上；见[配置打印标签时的索书号解析](#)。

下载并安装标签打印工具


您可以使用Alma标签打印工具打印书标。

Note


在下载Alma打印工具之前，确保您的计算机上安装了Java 1.7.0_04或更高版本以及基于XML的第三方PC打印解决方案，例如BIAF。或者，您可以使用如SpineOMatic的解决方案（Ex Libris推荐）而不是Alma打印工具。有关SpineOMatic的信息，见<https://developers.exlibrisgroup.com/blog/SpineOMatic-Label-Printing-Software-for-Alma>。

要下载并安装标签打印工具：

1. 在下载标签打印机页面（[配置菜单>资源>通用>标签打印工具](#)），选择下载。



2. 打开或保存urm_label_printer.zip，然后使用您的计算机的提取工具或向导提取文档。
3. 完成向导步骤将标签打印文档和文件夹存储在您的计算机上。
4. 在保存文档的位置从bin目录运行 run.bat。软件成功安装后，标签打印机应用程序将打开到默认选项卡单册详情。




单册详情

5. 点击配置选项卡输入用户和位置信息。
6. 填写用户、密码、Alma URL和机构字段。对于用户名和密码，输入使用应用程序的员工操作员的Alma密码。确保该员工有用户角色‘API标签打印读取’。如果该角色未分配给用户，用户会在尝试打印时收到“授权失败”错误。
7. 在程序位置和程序参数字段中，输入第三方打印程序信息。有关SpineOMatic的信息，见 <https://developers.exlibrisgroup.com/blog/SpineOMatic-Label-Printing-Software-for-Alma>。
8. 在程序参数字段中，输入预览以启用打印前的预览。

打印标签

要打印标签：

1. 从图标或标签打印工具文件中的可执行文件打开标签打印工具。显示标签打印机：



2. 扫描或输入单册条形码或单册ID（PID）。
3. 选择发送。

发送条形码或单册ID后，客户端应用程序触发Alma Web服务。Web服务以XML格式返回单册信息。然后，客户端应用程序执行以下操作：

- 启用可配置的第三方打印解决方案，并将XML作为输入发送到该第三方解决方案
- 将XML放在客户端目录中