
配置Alma/代理集成

Note

本页面描述Alma与代理集成的配置。有关资源共享的更多信息，包括为资源共享查找单册、与资源共享合作者合作、管理借阅和借出请求以及提交到资源共享目录，请见[资源共享](#)。

以下是在Alma中必须启用与代理的集成时必须调用的配置设置：

1. 定义资源共享图书馆和日历管理设置以确定外借到期日期（见[配置机构及其图书馆](#)）。
您还可以配置使用条款和政策来确定何时调用过期罚款（见[纸本读者服务](#)）。
 2. 按需配置资源共享图书馆的纸本位置（见[配置纸本位置](#)）。请确保您在正在配置下拉列表中选择资源共享图书馆。
-

Note

一般来说，仅需要一个流通台。但是，如果有多个接收位置，则需要多个流通台，在这种情况下，您必须将流通台链接到不同的纸本位置。不同的用户也可以通过Alma用户角色分配给各个流通台（见[管理用户角色](#)）。

3. 配置流通台（见[配置流通台](#)）。

在向导的第一页（[流通台 - 通用信息](#)）：

- 打印信息部分留空（除非由机构指定）。
- 在预约书架信息部分，如果有一个单独用于文献传递的预约书架让读者取书，选择有预约书架。否则，不要选择这个选项。

在向导的第二页（[流通台 - 纸本位置](#)），添加纸本位置至第二步配置的位置。

4. 配置资源共享图书馆与机构中其他图书馆的关系（见[配置机构中图书馆之间的读者服务](#)）。
5. 在读者服务配置菜单（[配置菜单 > 读者服务](#)），将正在配置：下拉菜单的值从图书馆修改为机构。
6. 配置显示逻辑规则定义资源共享链接显示的实例（见[配置显示逻辑规则](#)）。
7. 也可以为借阅和/或借出请求配置在Alma中手动执行的活动（见[配置工作流程配置文件](#)）。这可能不是必需的，因为代理通常自动处理所有必要的步骤。
8. 配置资源共享合作者以定义Alma和代理之间的通信类型（见[资源共享合作者](#)）。

当配置资源共享合作者时，请确保您已经配置了如下参数：

在通用信息选项卡：

- 配置文件类型：NCIP（见[从外部系统导入资源共享借阅请求](#)）
- 系统类型：<Broker Name> ILL

在参数选项卡：

在通用信息部分：

- 用户标识符类型：选择代理要使用的ID类型，以识别消息中的读者（对于Relais，选择主要标识符）。

Note

如果除了主ID（例如：条码）以外的标识符在代理配置中选定，且读者没有选定的标识符，请求会发送到代理且不含任何读者标识符。见[查看其他用户标识符类型](#)。

- 请求推送方法：**OpenURL**或**链接**（对于Relais，选择**OpenURL**）
- **URL模板**：
 - 当读者使用Primo获取链接把请求发送给代理系统时，Alma将会用来链接到代理系统的的OpenURL的URL或基址URL。对于Relais：`https://h7.relais-host.com/xxxx/loginpRFT.jsp?LS=XXXX`，其中**xxxx**和**XXXX**是图书馆在Relais系统中的代码。
 - 添加用户自动登录到**URL**。对于Relais：是
 - 为访客用户启用服务：根据投入使用的政策；一般而言为否
 - 禁用服务时间：即将禁用服务的参数
 - 外借期限：读者必须归还单册至资源共享图书馆之前的时长
 - 默认图书馆所有者：拥有代理请求的资源共享图书馆

在请求单册部分：

- 书目记录ID类型：`other_system_number`
- 支持借阅：大部分代理系统仅为借出请求发送**RequestItem**消息。如果代理系统要在创建借阅请求时发送**RequestItem**，选择该选项。选定后，也要输入：
 - 默认位置：要为借阅请求创建的临时单册的纸本位置。
 - 默认取书图书馆：借阅请求的默认取书位置，如果代理系统未在消息中指定。

当Alma接收到**RequestItem**消息，系统根据代理系统指定的**AgencyId**判断这是**UserId**的借阅或借出请求。如果这与**InitiationHeader**中的**AgencyId**相同，Alma识别消息为借阅请求。

在借出单册部分（规定在借出方借出的单册将如何管理）：

- 默认位置：临时接收的单册所属的纸本位置
- 默认单册政策：创建的单册政策

在接受单册部分（定义如何管理在借阅方接收的单册）：

- 默认位置：为资源共享图书馆创建的纸本位置
- 自动接收：选择以指示在代理接收的单册将被认为是在Alma中收到的（并自动放在预约书架上）。留空以表示在Alma中需要另一个进入操作以将单册放在预约书架上。

如果代理系统可以传递消息中将要使用的Alma中的条形码则选择。

- 接收流通台：当选择了**自动接收**，此参数将定义在从代理系统更新时，在哪个流通台中接收操作将被视为已被执行。

在查找用户部分：

- 需要认证：否
9. 定义使用条款（见[纸本读者服务](#)）。请确保正在配置：下拉列表显示资源共享图书馆。必须定义下列使用条款：
 - 外借
 - 请求
 - 借阅资源共享：请确保允许资源共享请求 = 允许资源共享，以从Primo到代理的系统启用显示资源共享链接。该使用条款也用于在收到来自借阅请求的单册时，向特定用户组收取费用。
 10. 定义使用条款（见[纸本读者服务](#)）。请确保正在配置：下拉列表显示资源共享图书馆。
 11. 定义z39.50服务器集成配置文件（见[配置集成配置文件](#)）。

配置Alma和代理之间的通信

用于在Alma和代理之间通信的URL是：

- ILLiad、OCLC导航器、Relais：`https://<Alma domain>/view/NCIPServlet`
- INN-Reach：`https://<Alma domain>/view/NCIPServlet/v1`

有关配置代理系统的详细信息，请与代理商的支持团队联系。