

## 統合XSLコンバーター

XSLコンバーターを定義するには、以下の役職が必要です：

- 一般システム管理者

Alma以外のデータフォーマットを使用する SISシステム からAlmaに ユーザーをインポートする場合、ソースシステムフォーマットからAlmaが必要とする形式に データ を変換できます。


現在これは 以下の統合の場合に可能です ( [学生情報システム](#)を参照) ：

- SISインポート
- SIS同期

コミュニティーゾーンの 共有コンバーターと同様に、統合XSLコンバーターページ ([設定メニュー]>[一般]>[外部システム]) からXSLTコンバーターをアップロードおよび管理することができます。

### Note

- XSL ファイルをアップロードする場合、厳密な文字制限はなく、コンテンツ全体が処理されます。
- XSL ファイルを編集する場合、サポートされるには XSL が 4096 文字以下である必要があります。



このページでは次のアクションを実行できます：

- XSLTコンバーターをアップロードする
- XSLTコンバーターを編集する
- XSLTコンバーターを検証し、デモファイルで結果をプレビューする
- XSLTコンバーターを機関間で共有する


XSLTコンバーターが定義および検証されると、統合プロファイルに適用できます。 [学生情報システム](#)を参照してください。

---

## XSLT コンバーターのアップロード

新しいXSLTコンバーターをアップロードするには：

1. 統合XSLコンバーター ページを開きます（**[設定メニュー]** > **[一般]** > **[外部システム]**）。
2. 新しいコンバータを追加を選択します。ダイアログボックス が表示されます。




3. 参照してファイルをアップロードします。
4. ファイル名を入力してください。ファイルには \*xsl サフィックスと 有効なXML構造が必要です。
5. タイプを選択します。現在、唯一有効なタイプは「ユーザーのインポートと同期」です。

---

## XSLTコンバーターの編集

XSLTコンバーターを編集するには：

1. 統合XSLコンバーター ページを開きます（**Alma 設定** > **一般** > **外部システム**）。
2. コンバーターを選択し、行アクションリスト内で **編集** をクリックします。コンバーターを編集できる画面が開きます。



3. テンプレート タブで、名前、説明、および生のXSLテキストを編集できます。
4. 保存 を選択して、変更を保存します。

## XSLTコンバーターの検証

コンバータータイプに従って、関連するXSDに対してコンバーターを検証するには、サンプルファイルをアップロードします。

XMLファイルを開いて、その変更 およびダウンロード を行うことができます。

XSLTコンバーターを?証するには：

1. 統合XSLコンバーター ページを開きます ([設定メニュー]> [一般]> [外部システム])。
2. コンバーターを選択し、行アクションリスト内で 編集 をクリックします。
3. [データサンプル]タブを開きます。
4. サンプルをアップロードする (XML) をクリックし、次にデータサンプル ファイルを参照してアップロードします。



5. XML ファイルを変更してダウンロードするには、行アクションリストで 編集 を選択し、ファイルを編集して XML をダウンロードするを選択します。
6. 結果のXMLファイルをプレビューするには、行アクションリストで プレビュー を選択し、特定のコンバータータイプを選択します
7. リストからデータサンプルファイルを削除するには、行アクションリストで 削除 を選択します。

## コミュニティゾーンへのXSLTコンバーターの提供

機関はXSLTコンバーターの作成に何時間も費やしています。時間と労力を節約するために、図書館員はこれらのコンバーターをコミュニティゾーンに提供したり、他の機関がコミュニティゾーンに提供したコンバーターをコピーして使用したりすることができます。コンバーターが機関にコピーされると、機関はニーズに合わせてカスタマイズするために、それを変更することができます。

提供されたXSLTコンバーターは、統合XSLコンバーター ページの コミュニティ タブに表示されます。コピーされたコンバーターは[機関]タブに表示されます。

「ユーザーのインポートと同期」の統合タイプの [AlephからAlma](#) コンバーターは、Ex Librisによってコミュニティゾーンに提供されました。

**XSLTコンバーターをコミュニティゾーンに提供するには：**

1. 行アクションから、統合XSLTコンバーター ページの[**機関**]タブにある XSLT コンバーターの [**提供**] を選択します ([**設定メニュー**] > [**一般**] > [**外部システム**])。確認メッセージが開きます。
2. メッセージの名前と説明を編集し、必要に応じて連絡先を追加します。アイコンを選択して、次に開いた確認メッセージで [**はい**] を選択します。  
確認すると、コンバーターは[**コミュニティ**]タブのコンバーターのリストにコピーされ、どんな機関でもコピーできます。

**提供されたXSLTコンバーターを表示したり、提供されたXSLTコンバーターをコピーしたりするには：**

1. 統合XSLコンバーター ページにある **コミュニティ** タブを開きます ([**設定メニュー**] > [**一般**] > [**外部システム**])。  
XSLTコンバーターを表示するには、行アクションから **表示する** を選択します。プロフィールの詳細が表示されます。
2. コンバーターの行のアクションリストで **コピー** を選択します。コンバーターが機関にコピーされ、新しいコンバーターが編集用に開かれます。プロフィールがコピーされます。そのステータスはデフォルトで **非アクティブ** となっています。
3. 要件に合わせてコンバーターの詳細を編集します。
4. 完了したら、**保存** を選択します。
5. **機関** タブを選択して、コピーしたコンバーターを表示します。

**以前に提供したコンバーターをコミュニティゾーンから削除（共有解除）するには：**

- コンバーターの行のアクションリストで **削除** を選択し、確認ダイアログボックスで **確認** を選択します。

これで、このコンバーターは他の機関では使用できなくなります。ただし、それは削除されていないため、**機関** タブで使用し続けることができます。また、すでに別の機関がこのコンバーターをコピーしている場合、コンバーターを削除してもローカルコピーには影響しません。