

配置SIP2还书箱配置

Note

本页面介绍如何为Alma配置SIP2 Bin。
有关所有主要读者服务文档页面的链接，请见[读者服务](#)。

配置SIP2还书箱配置


要配置自助借还机使用的规则，您必须具有以下角色之一：

- 通用系统管理员
- 读者服务管理员

您可以配置确定SIP2计算机的排序箱字段的规则（自助服务）。SIP2是标准交换协议v2，它提供了图书馆的自动流通系统和自助借还机之间的标准接口。分类箱是协议中确定归还的单册放置在哪个箱（SIP2机器中的还书箱）中的字段。您可以根据各种值（例如目的地图书馆和索书号）设置该字段。

有关自助借还机的更多信息，见<https://developers.exlibrisgroup.com/alma/integrations/selfcheck>。

从SIP2还书箱配置规则页面（[配置菜单](#) > [读者服务](#) > [图书馆管理](#) > [SIP2还书箱配置](#)）配置自助借还机还书箱使用规则。



Enabled	Move Up	Move Down	Rule Name	Description	Updated By	Update Date
<input checked="" type="checkbox"/>			CC SIP2 Bin Configuration Rule	-	Team, Documentation	2017/08/31

SIP2还书箱配置规则页面

Note

自助借还机还书箱使用规则只能在机构级别配置。从读者服务配置页面上的正在配置过滤器中选择所需的机构。

在本页可以执行下列操作：

- 添加SIP2还书箱配置规则（见[添加SIP2还书箱配置规则](#)）
- 编辑SIP2还书箱配置（选择编辑）
- 删除SIP2还书箱配置（选择删除）
- 启用或禁用SIP2还书箱配置规则

添加SIP2还书箱配置规则

您可以添加SIP2 Bin配置规则。

要添加SIP2还书箱配置规则：

1. 在SIP2还书箱配置规则页面（[配置菜单](#)>[读者服务](#)>[图书馆管理](#)>[SIP2还书箱配置](#)），点击**添加规则**。显示SIP2还书箱配置页面。

Note

如果要创建SIP2 bin配置规则的复本，选择**复制**。一旦您复制了规则，您可以按需进行修改。

2. 在输入参数部分上方，输入SIP2还书箱配置规则的名称和描述。
3. 在输入参数部分中，指定输入参数（名称，操作员和值）的组件。如下为一组输入参数：Library=ArtLibrary。

可用的名称字段值（即确定SIP2还书箱配置规则何时生效的条件）及其各自的值如下表所示：

SIP2还书箱配置规则 - 输入参数值

名称	值
目的地图书馆	该机构的图书馆。有关添加图书馆的详细信息，见 配置图书馆 。
目的地流通台	流通台。有关配置流通台的详细信息，见 配置流通台 。
目的地服务部门	机构内的部门，如工作单部门和数字化部门。有关配置工作单部门的详细信息，见 配置工作单部门 。
从索书号	当单册的索书号大于指定的值时，指定的规则生效。
已被请求	指示资源是否已被请求（是或否）。
字典序来自索书号	当单册的索书号为字典序（即按字母顺序）大于指定值时，指定的规则生效。例如，2 > 10 > 1为字典序。
字典序到索书号	当单册的索书号为字典序（即按字母顺序）小于指定值时，指定的规则生效。例如，1 < 10 < 2为字典序。
重新上架单册位置	您想要重新上架单册的机构内的图书馆。有关添加图书馆的详细信息，见 配置图书馆 。
自助借还流通台	要执行自助借还的流通台。有关将自助借还机与流通台相关联的详细信息，见 自助借还机 。
到索书号	当单册的索书号小于指定的值时，指定的规则生效。

4. 选择**添加参数**。输入参数集添加到SIP2还书箱配置规则的参数列表中。
5. 重复上述两个步骤，为规则添加所有必需的参数。

Note

必须满足所有输入参数才能应用规则。

6. 在输出参数部分中，输入还书箱号码 - 自助服务机器放置单册的还书箱编号。确保这里的号码与SIP2机器上配置的还书箱号码一致。

7. 点击**保存**存储新规则。规则显示在**SIP2还书箱配置规则**页面。
8. 如果您定义了多个规则，使用**上移**和**下移**箭头设置规则的顺序。规则的顺序很重要，因为系统将应用第一个（而且只有第一个）适当的启用规则。