

字段配置


要配置字段，您必须具有以下角色：

- 编目管理员

Alma LOD编辑器中的每个字段都由来自BIBFRAME或BFLC本体的属性（有时是类）。

要查看和管理字段：

1. 选择配置菜单 > 资源 > 编目 > 元数据配置。
2. 在“关联数据活动配置文件”部分，选择一个配置文件。显示字段列表。



Note

无论您从活动配置文件部分选择LC BF作品还是LC BF实例，字段页面都是同一个页面。

查看和管理字段

在管理BIBFRAME模板页面中，您可以访问所有可用字段的全面列表。此列表包含BIBFRAME和BFLC本体中的所有属性。对于每个字段，您可以在右侧窗格中查看以下内容：

- 属性的URI
- 标签（用作编辑器中的字段名称）
- 描述（由信息



图标显示，该图标在编辑记录或模板时每个字段或部分的旁边)

- 已用于（域）
- 预期值（范围）

这些详情直接来源于本体，有助于指导编目员使用正确的字段。

要查看字段配置页面，您必须拥有编目管理员角色。

字段行为设置

每个字段配置都包含两个重要的复选框：

- **必填** – 必须先填写此字段才能保存记录或模板。必填字段旁边会显示一个红色星号，并在记录保存过程中进行验证。

Note

验证仅应用于记录，不应用于模板。

- **可重复** – 允许字段有多个实例。加号



按钮出现在编辑器中字段的旁边，用于快速复制。

自定义字段标签和描述

如果需要，可以在“字段配置”页面中编辑任何属性的标签和描述。这样，编目管理员就可以根据贵机构的首选项或工作流程来量身定制显示文本。

Note

更改标签或描述不会影响属性的底层URI。RDF/XML输出仍然使用本体定义的正确属性。

输入类型

每个字段都可以分配输入类型，它决定数据的输入方式。Alma提供默认的输入类型，但您可以根据需要进行自定义。可用的输入类型包括：

- 复选框
- 日期 — 定义日期格式：DD/MM/YYYY
- 外部查询 — 需要选择一个默认外部来源
- 内部查询 — 用于在Alma中检索和关联到其他BIBFRAME实体
- 标签
- 文本 — 用于短输入
- 文本区域 — 用于较长的输入内容，例如备注、摘要或目录
- 词汇 — 用于从关联数据受控词汇表中选择值。需要选择一个词汇表。

词汇表输入类型

词汇表输入类型使编目员能够从由美国国会图书馆关联数据服务提供的受控词汇表选择值。这些词汇表支持标签和URI，确保系统间的一致性和互操作性。

可用的词汇表与字段配置中的相关属性相匹配，使编目员能够在编目时检索特定词汇表中的相关值。

例如，在为代理分配角色时，您可以从300多个标准化角色的列表中进行选择，每个角色都有唯一的URI。

要了解更多信息，请见[美国国会图书馆关联数据服务](#)。

外部查询输入类型

外部查询输入类型将该属性关联到Alma的关联数据查询服务，该服务会检索外部规范来源（有关更多详细信息，请见“外部查询服务”部分）。

- 选中后，会出现一个额外的字段，您可以在其中选择默认查询来源。
- 此下拉菜单包含所有当前支持的关联数据来源（例如，LCSH、LC NAMES、Wikidata）。
- 如果用户尚未为该字段选择值，则默认来源已选择用于查询服务。
- 如果该字段已包含来自其他来源的值，则会使用现有值的来源打开查询面板，并且确保连续性。

内部查找

内部查找输入类型使编目员能够将一个实关联接到Alma仓储中的另一个实体。

- 这是属性的默认输入类型，例如：
 - `bf:instanceOf`（将实例关联到作品）
 - `bf:hasInstance`（将作品关联到实例）
 - `bf:relatedTo`及其所有子属性
- 使用时，编目过程中会打开一个滑动面板，使用户能够进行检索：
 - 在相关实例的全部题名检索中
 - 在相关作品的作品检索中
- 一旦选定题名，Alma 就会见选定实体的标签和URI添加到当前记录。

Note

内部查找目前仅支持在BIBFRAME记录之间关联。BIBFRAME和MARC记录之间的关联目前暂不支持。

有关查找和词汇表的更多信息，请见[Alma查找服务](#)。