

配置用户通知类型

要配置用户通知，您必须具有以下角色之一：

- 信件管理员
- 通用系统管理员

您可以使用更新/通知用户作业向用户发送通知。有关更多信息，见[批量编辑/通知用户](#)或[在既定集合上运行手动作业](#)。由该作业发送所有同样的通知信（用户通知书）的通知，但是您可以创建其他类型来配置信件的标签和XSL。

在用户通知类型代码表（配置菜单 > 用户管理 > 通用 > 用户通知类型）中添加通知类型。有关代码表的更多信息，见[代码表格](#)。

The screenshot shows the 'Code Table' configuration interface for 'User Notifications Types'. It includes a table with columns for Move Up, Move Down, Code, Description, Translation, Default Value, Updated By, and Last Updated. Two rows are visible: 'SOCIAL_LOGIN_INVITATION' and 'NOTIFY_PASSWORD_CHANGE'.

Move Up	Move Down	Code	Description	Translation	Default Value	Updated By	Last Updated
		SOCIAL_LOGIN_INVITATION	Social Login Invitation	Social Login invitation	<input type="radio"/>	-	-
		NOTIFY_PASSWORD_CHANGE	Notify password change	Notify password change	<input checked="" type="radio"/>	-	-

通知类型

默认通知是密码更改通知书。您可以添加或删除通知类型。您可以重新排序并选择默认的类型（手动运行更新/通知用户作业时，类型显示在下拉列表中）。

如要添加类型，需要使用其代码来配置该信件。

1. 配置用户通知书标签（见[配置信件标签](#)）来包含添加的其他类型中的必填字段。

The screenshot shows the 'Code Table' configuration interface for 'User Notifications Letter'. It includes a table with columns for Enabled, Move Up, Move Down, Code, Description, Translation, Default Value, Updated By, and Last Updated. Six rows are visible, representing different lines of the letter template.


Enabled	Move Up	Move Down	Code	Description	Translation	Default Value	Updated By	Last Updated
<input checked="" type="checkbox"/>			Line_1	Your password has been char	Your password has been changed to:	<input type="radio"/>	-	-
<input checked="" type="checkbox"/>			Bcc	None	None	<input type="radio"/>	-	-
<input checked="" type="checkbox"/>			Line_3	empty	empty	<input type="radio"/>	-	-
<input checked="" type="checkbox"/>			Line_4	empty	empty	<input type="radio"/>	-	-
<input checked="" type="checkbox"/>			Line_5	empty	empty	<input type="radio"/>	-	-
<input checked="" type="checkbox"/>			Line_6	empty	empty	<input type="radio"/>	-	-

用户通知书字段

2. 配置用户通知书样式表（见[自定义信件XSL样式表](#)）来包含用于添加其他信件的XSL语句。

为新类型的新字段添加任何所需的XSL语句。例如，这是一个为现成的通知类型**NOTIFY_PASSWORD_CHANGE**插入字段的语句：

```
<xsl:choose>
<xsl:when test="notification_data/notification_type =
'NOTIFY_PASSWORD_CHANGE' ">
<tr>
<td>
<h3>@@Line_1@@</h3>
<xsl:value-of select="notification_data/temp_password" />
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<h3>@@Line_2@@</h3>
</td>
</tr>
</xsl:when>
</xsl:choose>
```



User Notifications Letter

欲知更多信息，见[配置Alma信件](#)。