


## 配置单册描述模板

要配置描述模板，您必须具有以下角色之一：

- 仓储管理员
- 编目管理员
- 通用管理员

您可以根据纸本单册编辑器页面的计数信息/年代信息选项卡配置用于生成单册描述的模板。获取更多信息，见[在仓储检索结果页面执行操作](#)和[接收纸本资料](#)。

从描述模板设置规则页面（[配置菜单](#)>[资源](#)>[通用](#)>[描述模板](#)）配置描述模板。



Enabled	Move Up	Move Down	Rule Name	Description	Updated By	Update Date	
<input checked="" type="checkbox"/>			V_NO_YR	v.no.(yr)	Implementer, Ex Libris	2017/08/21	...
<input checked="" type="checkbox"/>			YEAR_ONLY	(yr)	Implementer, Ex Libris	2017/08/21	...
<input checked="" type="checkbox"/>			YR_MON	(yr.mon)	Implementer, Ex Libris	2017/08/21	...
<input checked="" type="checkbox"/>			V_NO_YR_SEASON	v.no.(yr season)	Implementer, Ex Libris	2017/08/21	...
			STANDARD_V_NO_YR_MON	v.no.(yr.mon)	Implementer, Ex Libris	2017/08/21	...

### 描述模板设置

在本页可以执行下列操作：

- 添加描述模板规则
- 编辑描述模板规则
- 复制描述模板规则（[操作](#) > [复制](#) 并编辑相关字段）
- 删除描述模板规则（[操作](#) > [删除](#)）

## 添加描述模板规则

您定义的规则适用于机构内的所有图书馆。

要添加描述模板规则：

1. 在描述模板设置规则页面，点击[添加规则](#)。显示描述模板设置页面。

---

### Note

要创建和修改现有的描述模板规则副本，选择[复制](#)。

---

2. 在描述模板设置编辑器下，输入描述模板的名称和描述。
3. 在输入参数下，点击添加参数，并指定输入参数的构成（名称、运算符，和值）。

一组输入参数如下所示：

- Library=Art Library, EnumA=Vol. 1, ChronI=2012
- EnumA=Is Not Empty, EnumB=Is Not Empty, ChronI=Is Not Empty, ChronJ=Is Not Empty

有关**Enum**（计数）和**Chron**（年代）参数的说明，见[新单册详情字段表](#)。

4. 选择添加参数。
5. 重复上述两个步骤，为规则添加所有必需的参数。

---

#### Note

必须满足所有输入参数才能应用规则。要使多个描述模板正常工作，每个规则必须具有输入参数。

---

6. 在输入参数下，输入以下内容：
  - 要在字段前显示的前缀。
  - 要添加前缀和/或后缀的计数信息/年代信息字段。
  - 要在字段后面显示的后缀。

---

#### Note

如果要在前缀前后有一个空格，在前缀字段中输入的前缀之前或之后留下一个空格。

---

例如，如果配置以下内容（使用#号代替空格）：

- **Prefix1:** v.#
- **Field1:** EnumA
- **Suffix1:** #
- **Prefix 2:** no.#
- **Field2:** EnumB
- **Suffix2:** #
- **Prefix3:** (
- **Field3:** ChronI
- **Suffix3:** #
- **Prefix4:**
- **Field4:** ChronJ
- **Suffix4:** )

以下是输出示例：

```
v. {EnumA} no.{EnumB} ({ChronI} {ChronJ})
```

7. 点击保存存储新规则。

8. 如果您定义了多个规则，使用上移和下移箭头设置规则的顺序。规则的顺序非常重要，因为系统应用第一个（而且只有第一个）合适的规则。如果没有找到适合的规则，系统将使用默认规则。

---

#### Note

启用列不起作用。所有列出的列已启用。

---

---

## 编辑描述模板规则

您可以编辑描述模板规则。

要编辑描述模板规则：

1. 在描述模板设置规则页面，对您想要编辑的特定规则选择编辑。
2. 按需修改规则名称和描述。

---

#### Note

无法编辑现有输入参数的结果集。要修改现有输入参数的结果集，首先删除现有结果集，然后添加新结果集。

---

3. 选择删除。
4. 添加新输入参数的结果集，见[添加描述模板规则](#)。
5. 在输入参数下，输入以下内容：
  - 要在字段前显示的前缀。
  - 要显示前缀和后缀的字段。
  - 要在字段后面显示的后缀。
6. 点击保存图标保存更改。

---

#### Note

有关如何在单册描述中显示计数级别b的值为文本信息，见文件[如何在单册描述中显示计数级别b的值为文本](#)。

---

---

## 管理网络区中单册描述的规则模板

对于在网络区中管理的单册描述规则，可以使用分配网络配置作业（资源>高级工具>分配网络配置）将这些规则分配给成员机构。分配网络配置作业报告显示分发单册描述规则的结果。

Job Report

Distribute network resource management changes to members

Representation label templates

Description label templates

	Institution Name	Records Succeeded	Records Failed	
1	TRAINING_MEMBER1_CLEAN Training - Member 1 - Clean	3	0	...
2	TRAINING_MEMBER2_CLEAN Training - Member 2 - Clean	3	0	...

## 分配网络配置作业报告

对于使用单册描述模板配置的成员机构，描述模板设置规则页面上会显示以下内容：

- [规则优先指示符](#)  
这说明了如何配置 `network_description_templates_rules_precedence` 客户参数。成员机构可在其他设置（[配置 > 资源 > 通用 > 其他设置](#)）中设置该参数。[更多信息](#)。
- [成员机构的本地单册描述规则](#)
- [已经分发的网络单册描述规则](#)
- [默认单册描述规则](#)