

CASベースのシングルサインオン/サインオフ

CAS統合プロフィールを構成するには、次の役職が必要です。

- 統括システム管理者

Almaは、ECASを含む統合プロフィールを使用したCASシングルサインオンをサポートしています。これにより、ユーザーは外部システムにサインインまたはサインアウトし、Almaに自動的にサインインまたはサインアウトすることができます。Almaにサインインすると、CASページにリダイレクトされてサインインします。サインインが成功すると、自動的にAlmaに戻ります。

Almaプロフィールの有効化とサードパーティの構成後、所属教育機関のサポートスタッフが、Alma ログインショートカットを次のURLに変更します ([Alma ドメイン名](#)を参照) : `https://<Almadomain>/CAS`。

機関が複数のCAS IdPで認証する機能を必要とする場合、各IdPのCAS統合プロフィールを作成します。プロフィールのAlma URLは、`/ https://<Alma domain>/ CAS/[profile code]`です。Almaは、プロフィールコードによって識別されるプロフィールを使用します。プロフィールコードなしでURLを使用すると、デフォルトとしてマークされたCASプロフィールが使用されます。


CASベースのシングルサインオンの詳細な概要については、[デベロッパーネットワーク](#)を参照してください。

Note

本番サーバーとサンドボックスが同じCASサービスを使用する場合、Ex Librisは両方の環境で同じ認証プロフィールを使用することをお勧めします。この場合、サンドボックスの更新後にサンドボックスでCASを追加設定する必要はありません。本番サーバーとサンドボックスが、異なるCASサービスを利用している場合、[サンドボックスの更新を考慮した推奨設定](#)で詳細を確認してください。


CAS統合プロフィールを追加するには：

1. 統合プロフィールリストページ ([設定メニュー](#) > [一般](#) > [外部システム](#) > [統合プロフィール](#)) で、統合プロフィールを追加するを選択します。統合プロフィールウィザードの最初のページが表示されます。



統合プロフィールの一般情報タブ

2. 統合タイプとしてCASを指定して、プロフィール情報を入力します。次へを選択します。統合プロフィールの「アクション」ページが表示されます。



3. 複数のCASプロフィールを持っている場合は、1つに対してのみデフォルトCASプロフィールを選択することができます。これは、URLでidpCodeが指定されていない場合に使用されるプロフィールです。CASプロバイダーから提供されたCASホストURLを入力します。URLに関する質問については、所属機関のサポートスタッフにご相談ください。
4. 上記のように、URLを追加します。通常、URLは/casで終わります。
5. ECASを使用しており、追加のパラメータが必要な場合は、文字列として入力します。例：
AssuranceLevel=LOW&ticketTypes=SERVICE。パラメータ：
 - **assuranceLevel** : TOP (デフォルト)、HIGH、MEDIUM、LOW
 - **ticketTypes** : SERVICE、PROXY、DESKTOP (SERVICE、PROXYがデフォルトです)
 - **proxyGrantingProtocol** : PGT_URL、CLIENT_CERT、DESKTOP (デフォルトなし)
6. ログアウトパラメータフィールドで、希望するログアウトURLを入力します。

Note

ログアウトパラメータフィールドが空の場合、ログアウトURLはデフォルトで次のようになります：
/logout?service=

7. 完了したら、保存を選択します。