

小工具

配置小工具

要配置小工具，您必须具有以下角色：

- 通用系统管理员


除了预定义的小工具（见[管理小工具](#)）及分析报告小工具（见[使用分析对象](#)），Alma允许您链接到其他小工具以让工作人员用户在其Alma主页上显示它们。

小工具为497像素宽，最高300像素。如果小工具中显示的内容超出这些尺寸，则会自动添加垂直和/或水平滚动条。

Note

无法从仪表板创建小工具。

“定制小工具”页面（“配置”菜单 > 通用 > 小工具 > 定制小工具）可让您配置其他小工具。



Widget key	Widget name	Privileges	URL	Description	Last Updated
1 WEATHER	Weather	MANAGE_EXPORTS	url=https://www.accuwe	Weather	2017/07/05

定制小工具页

Note

无法移除预定义的小工具（例如发现检索和Primo仪表盘）。

有关小部件的其他信息：

- 有关已计划作业状态小工具的信息，见[查看已计划作业概况状态](#)。
- 有关在通知窗口小部件中配置通知的信息，见[配置主页通知小组件](#)。
- 有关Primo仪表盘和检索框的信息，见[将Primo检索框添加到Alma首页](#)。此功能仅适用于Alma-Primo环境。
- 有关发现检索小工具的信息，见[配置发现检索小工具](#)。此功能仅适用于Primo VE环境。
- 要在主页上管理小工具，见[管理小工具](#)。

添加小工具

在机构级添加的小工具适用于机构内的所有图书馆。

添加小工具:

1. 在定制小工具页面（[配置菜单 > 通用 > 小工具 > 定制小工具](#)），点击**添加行**并输入新的小工具的键值和名称。小工具的名称将显示在小工具上方。小工具的键值是无法更改的永久名称。

Note

小工具密钥不能包含空格。如果需要，使用下划线替代空格。

2. 输入下列信息：

Note

- URL必须为HTTPS。如果输入非HTTPS URL，小工具不会显示在仪表盘中。
 - 网页必须允许嵌入X-frame。请注意，Ex Libris文档和Ideas Exchange页面不允许嵌入X-frame，因此无法用于小工具。
-

- 权限 – 表示添加和查看小工具所需的权限。全部权限留空。
- URL – 小工具中使用的URL。（不要在URL之前添加url =；Alma会添加。）
- 描述 – 小工具的描述信息

3. 选择**添加行**。新的小工具已保存并显示在定义的小工具列表的底部。
4. 点击**保存**保存新的小工具信息。

用户可以将在此定义的任何小工具添加到Alma主页；见[管理小工具](#)。

要删除小工具，点击**删除**。

配置主页通知小工具

要配置通知小工具，您必须具有以下角色：


- 通用系统管理员

主页通知小工具显示您的机构的常规通知和信息。用户可以在其主页上添加或删除小工具。

Note

要显示对所有用户的重要通知，考虑使用机构通知。有关更多信息，见[配置机构通知](#)。

在主页通知页面（[配置菜单 > 通用 > 通用配置 > 主页通知](#)）上配置在此小工具中显示的通知。



主页通知页面

配置通知小工具：

1. 在主页通知页面，点击**添加行**并填写以下字段：

- 图标 - 选择一个图标类型：
 - 铃
 - 日历
 - 勾
 - 感叹号
 - 设置
 - 星号
 - 工具
- 题名 - 通知的标题。
- 消息 - 在“通知”小工具中显示的消息
- 消息URL - 将消息链接到的URL
- 描述 - 消息的描述信息（内部使用）

2. 点击**添加行**将消息添加到通知小工具。

3. 点击**保存图标**保存更改。

要删除通知，点击**删除**。

Note

小工具中的通知按更新日期（降序）排序。
