

## 对服务页面配置传递

### Note

如果您正在使用Primo VE，见 [Primo VE](#)。

### [返回到菜单](#)

当终端用户选择传递标签（查看或获取）时，Primo会向Alma发送OpenURL请求以显示所请求的传递信息。为了构建每个选项卡的OpenURL请求，Primo使用GetIt! 链接映射表将远程检索资源 传输类别和可用的服务状态映射至 **almaviewit\_services**或者**almagetit\_services**模板, 如下表中所示（其中包含出厂设置）。

下列是可用的服务状态：

- **viewit\_FT** – 查看功能和全文可用。
- **viewit\_getit\_NFT** – 查看功能可用，但是没有全文。
- **getit** – 获取功能可用。
- **viewit\_FT** – 查看功能，获取功能和全文可用。
- **viewit\_getit\_NFT** – 查看和获取功能可用，但是没有全文。

### Note

查看和获取服务现在可以与任何使用SAML认证方式的第三方发现系统集成。欲知详情，见 <https://developers.exlibrisgroup.com/alma/integrations/discovery>。

发送配置映射表

映射表格	使用	传递种类 / 状态	定义
获取链接 1配置	定义主传递选项 (获取 1)	远程检索资源 / viewit_FT 或 viewit_NFT	系统使用 <b>Almagetit</b> 模板以从Alma请求获取服务。  <b>Note</b> 如果视图被配置为链接到视图向导中的“简要结果”页面上的在线资源，则标题是指向在线资源的直链。这种情况下，系统使用 <b>almasingle_services</b> 模板。
		远程检索资源 / getit	系统使用 <b>Almagetit</b> 模板以从Alma请求获取服务。
		远程检索资源 / viewit_FT_ 或 viewit_ getit_NFT	系统使用 <b>Almagetit</b> 模板以从Alma请求获取服务。
GetIt! 选	为获取1选项卡中的标签定	全部	每个传递种类/状态有一个不同的代码。获取详情，见映射表格。

映射表格	使用	传递种类 / 状态	定义
项卡1文本配置	义代码。文本在代码表格中定义。		
GetIt! 链接2配置	定义次传递选项 (获取 2)	远程检索资源 / viewit_getit_FT 或 viewit_getit_NFT	系统使用 <b>Almagetit</b> 模板以从Alma请求获取服务。
		远程检索资源 / viewit	获取2未定义。没有其他额外选项。
		远程检索资源 / viewit_FT 或 viewit_NFT	获取2未定义。没有其他额外选项。
选项卡2文本配置	为获取2选项卡中的标签定义代码。文本在代码表格中定义。	全部	每个传递种类/状态有一个不同的代码。获取详情，见映射表格。

### Note

上方表格中提到的全部模板在传递子系统模板映射表格中定义。

下表描述了在远程检索的传递映射表格中的出厂设置：

代码表格配置

代码表格	使用	传递种类 / 状态	定义
GetIt! 选项卡1	为获取1选项卡定义标签。	远程检索资源 / viewit_FT, viewit_getit_NFT, viewit_getit_FT, viewit_getit_NFT	查看
		远程检索资源 / getit	获取
GetIt! 选项卡2	为获取2选项卡定义标签。	远程检索资源 / viewit_getit_FT, viewit_getit_NFT	获取
		远程检索资源 / getit, viewit_FT, viewit_NFT	未定义