


Primo 查看

Note

如果正在使用Primo VE，见[配置Primo VE的传递服务](#)。

[返回到菜单](#)

Primo 查看（显示在“完整显示”和“服务”页面上）以及在Primo中发现本地Alma记录期间）允许用户访问或查看电子资源：



示例电子资源

如果配置，附加服务也可在“查看”选项卡中显示。有关更多信息，见[添加通用电子服务](#)。


Note

- 查看服务与任何使用SAML认证方式的第三方发现系统集成。有关详情，见<https://developers.exlibrisgroup.com/alma/integrations/discovery>。
- 不建议在浏览器的不同选项卡上执行搜索，也不建议从未执行上一次搜索的选项卡中请求查看或获取信息。

欲知更多关于查看标签卡配置的信息，见[品牌交付选项卡](#)。


显示许可信息

Alma使您可以在查看中显示电子资源使用许可信息。可以在Alma中配置许可的显示条款，以及在查看中显示的许可相关标签。



在查看中显示使用许可

用户点击显示许可链接后，该链接的名称将更改为隐藏许可，并且许可信息按照Alma中的配置显示：



查看中显示的使用许可条款

有关更多信息，见[在查看中显示许可信息](#)视频（5:02分钟）。

要配置许可相关信息的显示，需要以下角色：

- 采访管理员
- 读者服务管理员
- 通用系统管理员

要在查看中显示许可证信息

1. 指定在查看中显示哪些许可条款。关于向公众显示字段的信息，见[添加使用许可条款](#)。
2. 如果需要，修改许可相关的标签，由包含**c.uresolver.viewit.license**前缀的代码定义。有关更多信息，见[配置Primo标](#)

[签或配置Primo VE标签](#)。

3. 打开其他设置页面（[配置菜单](#)>[读者服务](#)>[发现界面显示逻辑](#)>[其他设置](#)）。
4. 选择启用显示许可信息复选框。
5. 选择保存。

有关在Alma中配置许可条款的更多信息，见[管理使用许可条款](#)。