

すべてのリクエストを別の貸出・返却受付に送る

Note

フルフィルメントに関するすべての主な文書ページへのリンクは、[フルフィルメント](#)をご覧ください。

リクエストを送るジョブを実行するのは、次の役職でなければなりません。

- フルフィルメント アドミン

[リクエストを送る]ページで、同じ図書館内の別の貸出・返却受付でアイテムを受け取るよう、ユーザーの受け取りリクエストを移動できます。すべてのリクエスト プロセス タイプが転送されます（[「Almaでのリクエスト」](#)を参照してください）。貸出・返却受付に関する一般的な情報については、[\[貸出・返却受付でのユーザー-サービスの管理\]](#)を参照してください。

ある貸出・返却受付から別の貸出・返却受付にリクエストを送る場合：

1. [リクエストを送る]ページ（[\[フルフィルメント\]>\[アドバンスツール\]>\[リクエストを送る\]](#)）の、**図書館**フィールドでリクエストを送る**図書館**を選択します。貸出・返却受付からおよび貸出・返却受付へフィールドで**検索**が可能です。
2. 貸出・返却受付からフィールドで、リクエストの移動元の貸出・返却受付を選択します。
3. 貸出・返却受付へフィールドで、リクエストの移動先の貸出・返却受付を選択します。
4. **実行**を選択し、確認ダイアログボックスで**確認**を選択します。ジョブが[リクエストを送る]ページのテーブルに表示されます。

Job Id	Status	Creator	Time Started	Time Ended	Entities Finished	Entities Failed
173844350000521	Completed Successfully	ex_Lmpl	2013/08/13 06:32:25 CDT	2013/08/13 06:32:25 CDT	0	0

リクエストを送るページ

5. ジョブのステータスをアップデートするには、**更新**を選択します。完了すると、正常に振替されたエンティティの数と正常に振替されなかったエンティティの数が、それぞれ完了したエンティティ列と失敗したエンティティ列に表示されます。

Note

リクエストを正常に振替するには、貸出・返却受付からと貸出・返却受付への設定が同じでなければなりません。たとえば、置き棚リクエストは、置き棚が設定されていない受付には移動できません。貸出・返却受付の設定の詳細については、[貸出・返却受付の設定](#)を参照してください。
