
Alma Mobile 2应用程序介绍

Alma mobile 2使您可以在移动设备上便利的使用与工作流程相关的Alma功能。例如，Alma Mobile 2使您可以直接在手机上处理从架上取书（[读者服务](#)> [资源请求](#)> [架上取书](#)）的请求。下文介绍了如何开始使用Alma Mobile：

- [支持的操作系统](#)
- [支持的设备](#)
- [支持的条码符号](#)
- [入门指南和登录](#)
- [处理设置](#)
- [退出Alma](#)

下载Alma APP

- [Google Play](#)
- [苹果应用商店](#)

在[Alma Mobile EULA](#)和[Alma Mobile app](#)中可以找到Alma Mobile 2应用程序的许可信息。

支持的操作系统

Alma Mobile支持下列操作系统：

- 安卓
- iOS（11或之后）

支持的设备

Alma Mobile支持下列移动设备：

- iPhone
- iPad
- 安卓手机
- 安卓平板
- 蓝牙 - 已启用，手持扫描仪

支持的条码符号

使用移动设备的相机扫描条码时，可以使用下列条码符号。如果您使用连接移动设备的蓝牙扫描仪来扫描条码，您需要检查该扫描仪支持那种条码符号。

使用安卓操作系统的设备相机时，下列条码符号是可以使用的：

- QR_CODE
- DATA_MATRIX
- UPC_E
- UPC_A
- UPC_A
- EAN_13
- CODE_128
- CODE_39（见下文备注）
- CODE_93
- CODABAR
- ITF
- RSS14
- RSS_EXPANDED

使用iOS操作系统的设备的相机时，可以使用下列条码符号：

- QR_CODE
- DATA_MATRIX
- UPC_E
- UPC_A
- UPC_A
- EAN_13
- CODE_128
- CODE_39（见下文备注）
- ITF

Note

对于使用扩展ASCII字符（如 >，大于号）需要扩展Code 39符号支持的条码的站点，推荐使用启用蓝牙的扫描仪连接到支持该符号的移动设备。

入门指南和登录

开始使用：

Note

有单独URL的托管系统应使用以下格式：
<https://<subdomain>alma.exlibrisgroup.com>

例如：<https://caccl-laccd.alma.exlibrisgroup.com>


1. 在苹果应用商店或Google Play下载Alma Mobile App。
2. 在您的移动设备上找到Alma Mobile的图标并运行这个app




Alma Mobile图标

出现开始界面。


当Alma支持该移动设备的默认语言时，该页面的语言与移动设备的默认语言相同。否则，您需要在Alma Mobile设置中设置语言。欲知更多信息，见[使用设置](#)。



入门指南第一页



入门指南第二页




入门指南页面

3. 点击启动应用。显示URL/认证配置页面。

Note

该页面为英语。



URL / 认证页面

4. 输入您机构特定的URL。例如：

`https://caccl-laccd.alma.exlibrisgroup.com`

Note

如果您没有机构特定URL，请按照入门指南页面的说明输入您的机构URL。以下格式为Alma实例格式，其中mng被替换为mobile。

- 生产环境：
`https://<institution_code>.alma.exlibrisgroup.com`
- 沙盒环境：
`https://<hostname>.alma.exlibrisgroup.com?institution= <institution_code>`
例如，机构代码为852ALMA_INST的ap01，完整链接为：
`https://sandbox01-ap.alma.exlibrisgroup.com?institution=852ALMA_INST`

如果使用SAML，修改Alma URL以包括?auth=SAML&idpCode=SAML_PROFILE，其中SAML_PROFILE是您的SAML集成配置文件的名称，如Alma的[配置 > 常规 > 集成配置文件](#)中所定义。

如果使用CAS，修改Alma URL以包括?auth=CAS&idpCode=CAS_PROFILE，其中CAS_PROFILE是您的CAS集成配置文件的名称，如Alma的 **配置 > 常规 > 集成配置文件** 中所定义。


如果使用社交登录，修改Alma URL以包含?auth=social。一旦连接，Alma Mobile就会显示可用的社交登录选项。

如果使用Alma本地身份验证，修改Alma URL以包含?auth=local。

5. 点击保存。打开Alma登录页面。


Note

登录页面为英语。



Alma登录

6. 输入Alma登录用户名和密码。出现Alma Mobile选项。



Alma mobile选项

关于Alma Mobile选项的更多信息，见：

- [使用架上取书](#)
- [使用扫描输入](#)


处理设置

Alma Mobile提供以下设置：

- 语言
- 外部链接

要进行Alma Mobile设置：


1. 点击齿轮图标打开设置页面。
2. 点击语言选择要在Alma Mobile用户界面使用的语言。语言列表会根据Alma支持的语言种类不断更新。



用户界面的语言设置

3. 点击外部链接即可实现Alma Mobile和下列外部链接之间的转换：

- Ex Libris Ideas
- Ex Libris Facebook
- Ex Libris Twitter



外部链接


4. 点击齿轮图标打开设置页面。

退出Alma Mobile

Alma Mobile的设置菜单中提供了退出Alma Mobile的选项。


要退出Alma Mobile：

1. 点击齿轮图标打开设置页面。
2. 点击**Logout**。



退出操作

出现确认退出消息。



确认退出

点击登录回到登录界面（见[入门指南和登录](#)）。