

远程存储设施的配置

Note

本页面介绍如何在机构内配置远程存储。
有关所有主要读者服务文档页面的链接，请见[读者服务](#)。


要配置远程存储设施，您必须具有以下角色之一：

- 通用系统管理员

图书馆可能具有远程存储设施，其中存储一些资源。读者没有直接物理访问这些远程存储位置的权限。相反，读者必须对远程存储设施中的单册发出请求。然后将所请求的单册运送到可由读者取书的位置。有关详细信息，见[远程存储设施请求](#)。

您可以定义机构中的远程存储设施。将纸本位添加到图书馆时，可以指定该位置具有远程存储设施。详情见[配置纸本位置](#)。

从远程存储列表页面（[配置菜单](#) > [读者服务](#) > [位置](#) > [远程存储](#)）或（（仅限通用系统管理员）[通用配置](#) > [配置菜单](#) > [通用](#) > [位置](#) > [远程存储](#)）配置远程存储设施。



Code	Name	Description	Transit Scheme	Priority compared to other Remote Storages	
1	Offsite	Offsite Remote Storage Facility	-	Requested Pickup	Medium
2	remote	Remote	-	Requested Pickup	Medium

远程存储列表页面

Note

远程存储设施只能在机构级别配置。从读者服务配置页面上的正在配置过滤器中选择所需的机构。

在本页可以执行下列操作：

- 添加远程存储设施（见[添加远程存储设施](#)）
- 编辑远程存储设施（见[编辑远程存储设施详情](#)）
- 删除远程存储设施（删除）


有关如何将选中“远程存储”的位置请求的单册添加到Alma用于与第三方库存产品通信的xml文件的信息，请见[开发人员网络](#)。

添加远程存储设施

您可以向机构添加新远程存储设施。添加远程存储设施后，将纸本位置添加到机构中的图书馆时，该设施将被包含在远程存储下拉列表中。详情见[配置纸本位置](#)。

要添加新远程存储设施：

1. 在远程存储列表页面（[配置菜单](#)>[读者服务](#)>[位置](#)>[远程存储](#)），选择**添加远程存储**。显示添加远程存储对话框。



添加远程存储对话框

2. 为新远程存储设施输入代码（必需），名称（必需）和说明（可选）。
3. 在优先于其他位置下拉列表中，从以下选项中进行选择：
 - 设为最后一个选项 - 当您未选择此选项时，仅在没有其他可用馆藏时才会选择远程存储位置。
 - 不优先于其他位置 - 当您选择此选项时，远程存储单册将像任何其他单册一样被视为优先单册。
 - 优先于其他位置 - 当您选择此选项时，Alma将选择远程存储位置作为首选馆藏。

有关资源请求监视页面的详情，见[管理请求和工作单](#)。

4. 从与其他远程存储比较的优先级下拉列表，选择存储设施的优先级。假读者请求某个特定的题名，并且该题名存在于多个远程存储设施中。在这种情况下，系统会将请求放置在具有最高优先级的远程存储设施处。
5. 从集成配置文件下拉列表中选择存储设施的集成配置文件。如果远程存储系统由除Alma之外的系统管理，则Alma将使用指定的集成配置文件与其他系统进行通信。有关配置远程存储系统配置文件的信息，见[远程存储设施请求](#)。
6. 选择远程存储设施的传输方案。过境方案定义了从远程存储设施请求的物品的交付位置，以供请求读者接收：
 - 所属流通台 - 单册转移到提供请求的设施的所属流通台，然后单册从此处发送到取书位置。
 - 请求的取书位置 - 单册将直接发送到请求的取书位置。
7. 如果希望远程存储设施对所请求的单册进行数字化，选择本地处理数字化请求复选框。
8. 选择

定义为归还时传输到远程存储复选框，以设置在归还单册时将单册进程类型设置为向远程存储转运中。当处理位置连接到远程存储的项目时，将使用此选项。当单册返回到ASRS时，发送一条消息，指示该单册已就位；单册状态更改为单册就位且移除向远程存储转运中进程类型。

如果未选择此选项，则在单册返回远程存储位置前Alma也会显示单册就位。

Note

此选项仅适用于支持IR消息的ASRS。


- 默认情况下选择允许手动说明请求。如果取消该复选框，则可能无法为远程存储输入具有手动说明的请求。这种情况下，手动描述选项不会显示在请求表单中。
- 点击添加并关闭对话框。新远程存储设施显示在远程存储列表页面的远程存储设施列表底部。

编辑远程存储设施详情

您可以编辑任何远程存储设施的详情。

要编辑远程存储设施的详情：

- 在远程存储列表页面（[配置菜单](#) > [读者服务](#) > [位置](#) > [远程存储](#)），选择编辑。显示编辑远程存储设施页面。



编辑远程存储设施页面

- 在编辑远程存储部分中，按需编辑详情。有关详情，见[添加远程存储设施](#)。
 - 在日历管理部分中，按需选择完整日历和添加记录，编辑定义何时打开和关闭远程存储设施的详情。有关详情，见[添加/编辑日历详情](#)。
-

Note

添加类型为事件的记录时，您可以定义大巴离开远程存储设施将单册送至图书馆的时间。

- 选择保存将更改存储到远程存储设施详情。