

Presentación de la aplicación Alma Mobile 2

Alma Mobile 2 proporciona la portabilidad de las funciones de Alma que se alinean con sus flujos de trabajo cuando usa teléfonos móviles y tabletas. Por ejemplo, Alma Mobile 2 le permite procesar solicitudes de Recogida del estante (**Servicios al usuario > Solicitudes de recursos > Recogida del estante**) directamente desde su dispositivo móvil. Las secciones de abajo proporcionan la siguiente información para ayudarle a comenzar:

- [Sistemas operativos Soportados](#)
- [Dispositivos soportados](#)
- [Simbologías de códigos de barras soportadas](#)
- [Comenzar e inicio de sesión](#)
- [Trabajo con configuraciones](#)
- [Cerrar sesión en Alma](#)

Descargar la aplicación Alma Móvil de:

- Google Play
- Apple App Store

La información de licencias para la aplicación Alma Mobile 2 se puede encontrar en [EULA de Alma Mobile](#) y [Aplicación Alma Mobile](#).

Sistemas operativos soportados

Alma Móvil soporta los siguientes sistemas operativos en dispositivos:

- Android
 - iOS (11 o posterior)
-

Dispositivos soportados

Alma Móvil soporta los siguientes dispositivos móviles:

- iPhones
- iPads
- Teléfonos móviles con Android
- Tabletillas con Android
- Lectores de mano con Bluetooth

Simbologías de códigos de barras soportadas

Se soportan las simbologías de los códigos de barras del sistema operativo identificadas abajo cuando se usa la cámara del dispositivo móvil para leer los códigos de barras. Si se está usando un lector con bluetooth conectado a su dispositivo móvil para leer los códigos de barras, se necesitará verificar cuáles simbologías de códigos de barras están soportadas para ese lector.

Para dispositivos que usan el sistema operativo Android, se soportan las siguientes simbologías de códigos de barras cuando se usa la cámara del dispositivo:

- QR_CODE
- DATA_MATRIX
- UPC_E
- UPC_A
- EAN_8
- EAN_13
- CODE_128
- CODE_39 (véase la nota de abajo)
- CODE_93
- CODABAR
- ITF
- RSS14
- RSS_EXPANDED

Para dispositivos que usan el sistema operativo iOS, se soportan las siguientes simbologías de códigos de barras cuando se usa la cámara del dispositivo:

- QR_CODE
- DATA_MATRIX
- UPC_E
- UPC_A
- EAN_8
- EAN_13
- CODE_128
- CODE_39 (véase la nota de abajo)
- ITF

Note

Para sitios con códigos de barras que usan caracteres ASCII extendidos (tales como >, el símbolo mayor que) que requieren soporte de simbología Extended Code 39, se recomienda que use un lector con bluetooth conectado a su dispositivo móvil que soporte esa simbología.

Comenzar e inicio de sesión

Para comenzar:

Note

Los servidores alojados con sus propias URL deben usar el formato a continuación en lugar del anterior:

`https://<subdomain>alma.exlibrisgroup.com`

Por ejemplo: <https://caccl-laccd.alma.exlibrisgroup.com>


1. En la Apple App Store o en Google Play, descargar la aplicación Alma Móvil.
2. Ubicar el icono de Alma Móvil en su dispositivo móvil e iniciar la aplicación.




Icono de Alma Móvil

Aparece la página Comenzar.


Estas páginas aparecen en el idioma identificado por defecto en la configuración de idioma del dispositivo móvil cuando el idioma es uno que Alma soporta. Se necesita usar por separado las configuraciones de Alma Móvil para identificar el idioma que usará cuando trabaje con Alma en su dispositivo móvil. Consultar [Trabajar con configuraciones](#) para mayor información.



Página Comenzar 1



Página Comenzar 2




Página Comenzando

3. Tocar **Iniciar Aplicación**. Aparece la página de configuración del URL / Autenticación.

Note

La página aparecerá en inglés.



Página de URL / Autenticación

4. Ingrese la URL específica de su institución. Por ejemplo:

`https://caccl-laccd.alma.exlibrisgroup.com`

Note

Si no tiene una URL específica de la institución, ingrese la URL de su institución como se describe en las páginas de Introducción. Esta es su instancia de Alma, como en el siguiente formato genérico, donde `mng` se reemplaza con `móvil`:

- **Producción:**
`https://<institution_code>.alma.exlibrisgroup.com`
- **Sandbox:**
`https://<hostname>.alma.exlibrisgroup.com?institution= <institution_code>`
Por ejemplo, `ap01` con el código de institución `852ALMA_INST`, el enlace completo es:
`https://sandbox01-ap.alma.exlibrisgroup.com?institution=852ALMA_INST`

Si usa SAML, modifique la URL de Alma para incluir `?auth=SAML&idpCode=SAML_PROFILE` donde `SAML_PROFILE` es el nombre de su perfil de integración SAML según se define en Alma en [Configuración >](#)

General > Perfiles de integración.

Si utiliza CAS, modifique la URL de Alma para incluir `?auth=CAS&idpCode=CAS_PROFILE` donde `CAS_PROFILE` es el nombre de su perfil de integración de CAS, como se define en Alma en **Configuración > General > Perfiles de integración**.


Si utiliza el inicio de sesión de red social, modifique la URL de Alma para incluir `?auth=social`. Una vez conectado, Alma Mobile presenta las opciones de inicio de sesión social disponibles.

Si utiliza la autenticación local de Alma, modifique la URL de Alma para incluir `?auth=local`.

5. Tocar **Guardar**. Aparece la página de inicio de sesión de Alma.


Note

Esta página de inicio de sesión aparecerá en inglés.



Inicio de sesión en Alma

6. Introducir su nombre de usuario y contraseña para iniciar sesión en Alma. Aparecen las opciones de Alma Móvil.



Opciones de Alma Móvil

Para mayor información sobre el trabajo con las opciones de Alma Móvil, consulte:

- [Uso de Recogida del estante](#)
- [Uso de la digitalización](#)


Trabajo con configuraciones

Alma Móvil proporciona configuraciones para:

- Idiomas
- Enlaces externos


Para trabajar con las configuraciones de Alma Móvil:

1. Tocar el icono del engrane para abrir el panel de Configuración.
2. Tocar **Idiomas** para desplegar y/o seleccionar la opción del idioma preferido para la interfaz del usuario de Alma Móvil. La lista ordenada de opciones de configuración del idioma se actualizará con el tiempo y a medida que más idiomas sean soportados por Alma.



Configuraciones del idioma para la interfaz del usuario.

3. Tocar **Enlaces externos** para cambiar fácilmente de Alma Móvil a uno de los siguientes enlaces externos:
 - Ideas Ex Libris
 - Facebook de Ex Libris
 - Twitter de Ex Libris



Enlaces externos


4. Tocar el icono del engranaje para abrir el panel de Configuración.

Cerrar sesión en Alma Móvil

El menú de configuraciones de Alma Móvil proporciona una acción de cierre de sesión para cerrar la sesión en Alma Móvil.


Para cerrar sesión en Alma Móvil:

1. Tocar el icono del engranaje para abrir el panel de Configuración.
2. Tocar la acción de **Cerrar sesión**.



Acción de cerrar sesión

Aparece una confirmación de su cierre de sesión.



Confirmación del cierre de sesión

Si toca el botón **Iniciar sesión**, regresará a la página de Inicio de sesión (consultar [Comenzar e inicio de sesión](#)).