


Primoの[View It]

Note

Primo VEを使用している場合、詳細については「[Primo VEの配信サービスの設定](#)」を参照してください。

[メニューに戻る](#)

Primo View It（フル表示およびサービスページに表示されます）とPrimoでローカルのAlmaレコードを検出している間、ユーザーが電子リソースにアクセスまたは表示できるようにします：



電子リソースの例

追加のサービスが設定されている場合、[View It]タブにも表示される場合があります。詳細については、「[一般電子サービスの追加](#)」を参照してください。


Note

- [View It]サービスは、Almaの認証とディスカバリーインターフェースの認証の両方でSAMLに基づくIDプロバイダーを使用するように設定された第三者のディスカバリーシステムと統合できます。詳細については、<https://developers.exlibrisgroup.com/alma/integrations/discovery>を参照してください。
- ブラウザのさまざまなタブで検索を実行し、最後の検索が実行されなかったタブで[View It]または[Get It]情報をリクエストすることは推奨しません。

[View It]タブのロック・アンド・フィールを設定する方法の詳細については、「[デリバリータブのブランディング](#)」を参照してください。


ライセンス情報の表示を有効化

Almaにより、View It内のライセンス情報の電子リソースを表示できます。表示されるライセンス条項は、[表示する]に表示されるライセンス関連のラベルと同様に、Almaで設定できます。



表示するでライセンスリンクを表示します

ユーザーがライセンスの表示リンクを選択すると、リンクの名前がライセンスを非表示に変わり、ライセンス情報がAlmaで設定されたとおりに表示されます。



表示するで表示されるライセンス条項

詳細については、[\[表示する\]でライセンス情報を表示する](#)の画（5分02秒）を参照してください。

ライセンス関連情報の表示を設定するのは、次の役職でなければなりません。

- 受入管理者
- フルフィルメント管理者
- 統括システム管理者

[表示する] でライセンス情報を表示するには：

1. [表示する]で表示するライセンス条項を指定します。一般公開フィールドの詳細については、[ライセンス期間の追加](#)を参照してください。
2. 必要に応じて、**c.uresolver.viewit.license**プレフィックスを含むコードで定義されているライセンス関連のラベルを変更します。詳細については、[Primoのラベルの設定](#) または [Primo VEのラベルの設定](#)参照してください。
3. [その他の設定]ページ（[\[設定メニュー\]> \[フルフィルメント\]> \[ディスカバリーインターフェイスの表示ロジック\]> \[その他の設定\]](#)）を開きます。
4. ライセンス情報の表示を有効にするチェックボックスをオンにしてください。
5. **[保存]**を選択します。

Almaでのライセンス条項の設定の詳細については、[ライセンス条項の管理](#)を参照してください。