
最適な場所の設定

Note

Primo VEを使用している場合、詳細については「[Primo VEの配信サービスの設定](#)」を参照してください。

[メニューに戻る](#)

Primo検索結果のオーダーを設定するのは、次のいずれかの役職でなければなりません。

- 一般システム管理者
- フルフィルメント アドミン

Almaは、主に利用可否によって場所の表示優先度を決定します。逐次刊行物の所蔵を除き、利用可能なアイテム数が最も多い所蔵が最初に表示されます。さらに、Almaでは利用者のIPアドレスと一致する場所を優先できます。これらのロケーションには、AVA \$\$Pフィールドが含まれます。詳細については、次のトピックを参照してください：[コラボレーションネットワークでの検出](#)

Note

Primo VE環境では、AVAフィールドを使用する必要はありませんが、Almaでの並べ替えと優先度の構成は、PrimoとPrimo VEの両方で同じものです。さらに、Primo VEはAlmaのカスタム並び替え設定を上書きできます。詳細については、「[Primo VE用の「表示」サービスの構成](#)」を参照してください。

また、所属機関の考慮事項に基づいて、場所の表示順序を独自に構成することもできます。[Get It]タブに場所のリストを表示するときに、レコードに複数の所蔵がある場合、それらは機関が定義した順序で一覧化されます。機関の優先順位が定義されていないか、関連性がない場合は、アルファベット順の並べ替えが使用されます。

次の1つ以上の基準に基づいて、所蔵の場所がPrimoの[Get It]の最初のページに順番に表示されます。

- ユーザーのロケーションとロケーションのユーザーへの近さによる、図書館のIPアドレスによる。ユーザーに最も近い図書館のロケーションは、所蔵リストの一番上に表示されます。これらの基準が使用される場合、それは所蔵の利用可否よりも優先されます。
- 所蔵の利用可否による、オーダー（デフォルト）：
 1. 一時的なロケーションにある
 2. 恒久的なロケーションにある
 3. リモートロケーションにある

このオーダーは、[\[ロケーションオーダープロファイル\]](#)ページ（[\[設定メニュー\]](#)>[\[フルフィルメント\]](#)>[\[ディスカバリーインターフェイス表示ロジック\]](#)>[\[ロケーションオーダープロファイル\]](#)）で選択します。

Locations Ordering Profile Save

Use Alphabetical Sorting Only No Yes

Use "IP best location" sorting No Yes

Prefer Remote Storage No Yes

Use Custom Sorting No Yes f [Set Custom Libraries Order](#)

ロケーションオーダープロファイル

Note

このオーダーは、機関レベルでのみ設定できます。フルフィルメント設定ページの設定フィルタから必要な機関を選択します。

場所の順序を構成するには：

1. Primo Get Itの所蔵を、RTA中に AVA \$\$cサブフィールドのPrimoに渡される場所の外部名でアルファベット順に並べ替える場合は、**[アルファベット順の並べ替えのみを使用]**フィールドで**[はい]**を選択します。アルファベット順のソートロジックはハードコーディングされています。

このオプションがはいに設定されている場合、このページの他のすべての注文オプションは無効です。

2. **[「IP最適な場所」の並べ替えを使用する]**フィールドで、**[はい]**を選択して、最適な場所ごとの**所蔵**の表示を構成します。これは、RTA中の AVA \$\$pサブフィールドでの場所の優先度によって決定されます。**図書館のIPアドレス**を定義する必要があります。いいえは、所蔵が利用可否によって表示されること、および**所蔵**ロケーションの表示のためにIPアドレスを定義する必要がないことを示します。

IPアドレスを設定できます。

- 。 **図書館レベル** ([図書館のIP定義の管理](#)を参照)
- 。 **キャンパスレベル** ([キャンパスの編集](#)参照)

3. リモートストレージを優先フィールドで、はいを選択して、Primoの**[取得する]**、Primoへの発行、またはPrimo RTAで結果を表示するときにリモートストレージアイテムの優先度を上げます。

4. カスタムソートを定義するには：

1. カスタムソートを使用するフィールドではいを選択し、カスタム**図書館**の順序を設定するリンクを選択します。

Note

このフィールドが**Yes**に設定されている場合、このページから他のすべての場所注文フィールドが削除されます。

2. 開く **カスタムライブラリの注文**ページで、**ライブラリの追加**を選択してください。
3. 開いたダイアログで、目的の各**図書館**の順序を指定します。数値を入力します。「**1**」は、「Get It」タブの場所リストで最初に表示される**図書館**です。

Library	Order	Updated by	Last Updated
1. Biology Library	1	exl_impl	2023/03/28
2. Music Library	2	exl_impl	2023/03/28
3. Graduate Library	3	exl_impl	2023/03/28

カスタム ライブラリの注文

4. 選択した構成スコープがライブラリである場合に適用されるとき、ライブラリ内の各場所の優先度は、場所の**検出優先順位**属性を構成することによって決定することができます(設定メニュー>一般>場所>物理的な場所)。同じ図書館のすべての「最初に表示」される場所は、同じ図書館の他の場所より先にソートされ、同じ図書館のすべての「通常表示」される場所は、同じ図書館の「最後に表示」される場所より先にソートされます。同じ**検出優先順位**内の場所は、利用可否によってソートされます。詳細については、[物理的な場所の設定](#)を参照してください。

物理的な場所の検出プロフィールを編集

5. [保存]を選択します。