

OpenID Connect

統合プロファイルのOpenID Connect タイプを設定するには、次の役職が必要です：

- 統括システム管理者

Alma統合は、ユーザー認証のOpenID Connect標準をサポートしています。詳細については、[\[デベロッパーネットワーク\]](#)を参照してください。

Almaのスタッフユーザー（またはPrimo VEユーザー）がログインを試みると、Auth0やAzureなどのOpenID Connect標準をサポートするシステムを使用してユーザー認証を処理できます。これは、Almaのソーシャルログインプロセスと同様の方法で機能します。

Primo VE情報については、[Primo VEのユーザー認証の設定](#)を参照してください。

Note

複数の OpenIDConnect統合プロファイルはAlmaで定義できます。これにより、学生や教職員など、ユーザーのさまざまなグループごとに、それぞれユーザー認証を定義できます。

OpenID Connect統合プロファイルの作成


この認証方法を使用する場合は、OpenID Connect統合プロファイルを作成して設定する必要があります。

OpenID Connect統合プロファイルを作成するには：

1. 統合プロファイルリストページ（設定メニュー > 一般 > 外部システム > 統合プロファイル）を開きます。
2. 統合プロファイルを追加を選択します。
3. [統合タイプ]ドロップダウンから、[OpenID Connect] を選択します。
4. [システム]ドロップダウンから、使用しているOpenIDConnect認証システムを示すオプションを選択します。
5. この統合プロファイルのコードと名前を入力します。この名前は Primoのログインオプションのラベルとして使用されます：

The screenshot shows a web form titled "Integration Profile" with two steps. Step 1 is active. The form contains the following fields:

- Code: CCProfileCode
- Integration Type: OpenID Connect
- Name: Auth0 (highlighted with a red box)
- System (for Ex Libris informational purposes): Auth0
- Description: (empty text area)



6. 次へを選択します。
7. 保存した後、この統合プロファイルの使用を開始したい場合、有効を選択します。後でプロファイルを有効にしたい場合、非アクティブを選択します。
8. OpenID Connect認証システムによって提供される以下の情報を入力します。
 - アプリID
 - アプリシークレット
 - 既知のURL-以下のすべてのフィールドにデフォルトのOIDC情報を自動的に入力する場合に選択します。これによりあなたの時間を節約し、すべてのフィールドが正しく表示されていることを確実にすることができます。既知のURLを使用しないことを選択した場合は、以下のフィールドに手動で入力してください。
 - 承認エンドポイント
 - トークンエンドポイント
 - スコープ-スコープのスペース区切りリストを選択します。認証プロセスの最小範囲は「openid」です。
 - 一致するクレーム-ユーザーIDを含むクレームコード。'sub'になるほとんどのOpenIDプロバイダーの場合、サブジェクト識別子。別のクレームコードを選択した場合、[UserInfoエンドポイント]フィールドが開き、アクセストークンを使用してUserInfoエンドポイントを呼び出して、追加のクレームを取得できます。Almaは、id_tokenまたはUserInfoリクエストの出力のいずれかで、設定されたクレームを使用してユーザーを検索します。
 - 【認証の強制】 AlmaがOIDCを介してユーザーを認証する際、認証を強制する場合に選択します。これにより、ユーザーが正しい機関で適切に認証されるようになります。
 - 状態パラメータをBase64でエンコードする - これを選択すると、リレー状態パラメータをbase64でエンコードします (URLエンコードではなく)。これはAWSとの統合で必要になる場合があります。
 - ログアウトURL - ログアウト後にシステムがリダイレクトするログアウトURLを追加します。これにより、同じOpenIDプロバイダーに接続されている他のシステムからユーザーがログアウトされます。
9. 保存を選択します。